Guía EdiSimplex de usuario del mensaje COPINO de preaviso de entrega (E05) Empresas emisoras

Control de versiones

Versión	2.0
Fecha	Septiembre 2017
Cambios efectuados	• Se desdobla la guía en dos para distinguir entre los datos que deben enviar las empresas emisoras de este mensaje (empresas de transporte) y los datos que recibirán las empresas receptoras (depósitos/terminales de contenedores). • Se adapta el mensaje que deben enviar las **empresas emisoras del mensaje** para poder indicar la información asociada al procedimiento de reservas, siempre que la terminal/depósito receptora del mensaje trabaje con el sistema de reservas: ○ Se añaden tres repeticiones opcionales del segmento COPE05004 (RFF) del grupo 1, con los calificadores: ▪ "AEO": Número de reserva ▪ "AJK": Indicador de caso especial ▪ "AGT": Referencia a otro preaviso (doble movimiento) ○ Se añade el segmento COPE050045 (DTM) del Grupo 1, Opcional, para indicar la fecha hora de inicio y fin de la franja de acceso a la terminal/depósito. ○ El segmento COPE05006 (DTM) del Grupo 2 pasa de obligatorio a opcional porque se podrá obviar en determinados supuestos del procedimiento de reservas (por ejemplo, en los casos de "llego tarde" o "lo antes posible"). ○ El Grupo 8 pasa a ser obligatorio una vez (si el receptor trabaja con el procedimiento de reservas)

Versión	1.2
Fecha	Noviembre 2013
Cambios efectuados	Se adapta el mensaje para poder indicar la información de contacto del conductor del camión: - Se añade una repetición opcional del Grupo 3 - En el segmento COPE05007 (NAD) se añade el calificador "DR" (*driver*) para indicar que se trata de la información de contacto del conductor (nombre del conductor). - En el grupo 4 (COPE05008 - COPE05009), para el conductor del camión, se podrá indicar un teléfono o un correo electrónico de contacto de forma opcional.

Cabecera del envío

ENV001^Id.Emisor ^Id.Receptor

Cabecera del mensaje

COPE05000^número de referencia del mensaje
COPE05001^referencia del mensaje^función del mensaje
COPE05002^fecha de confección del documento
[**COPE05003**^ACB^información adicional]
[**COPE05003**^CHG^información sobre cambios]
[**COPE05003**^DIN^instrucciones de entrega]
[**COPE05003**^ZSE^dirección correo electrónico del emisor del mensaje]
[**COPE05003**^ZRE^dirección correo electrónico del receptor del mensaje]

Grupo 1

COPE05004^BN ^número de booking
COPE05004^AEL ^número de preaviso
COPE05004^ACA ^número de orden de admisión
[**COPE05004**^SI ^referencia del exportador]
[**COPE05004**^VON^número de escala]
[**COPE05004**^AEO^Número de reserva]
[**COPE050045**^736^fecha hora de inicio y fin de la franja de acceso a la terminal/depósito]
[**COPE05004**^AJK^Indicador de caso especial codificado]
[**COPE05004**^AGT^Referencia a otro preaviso]

Grupo 2

COPE05005^modo de transporte, codificado^matrícula del camión^identificación del conductor
[**COPE05006**^76^fecha prevista de entrega de la mercancía]

Grupo 3/Grupo 4

COPE05007^CN^NIF o CIF del consignatario^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país]
{
COPE05007^GT^NIF o CIF de la empresa de transporte por ferrocarril^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país]
ó
COPE05007^GA^NIF o CIF de la empresa de transporte por carretera^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos] ^[ciudad] ^[país]
}
*sólo se indica uno de los dos grupos encerrados entre llaves.
[
COPE05008^CA^[identificación del contacto del transporte]^persona/departamento de contacto
[**COPE05009**^número de comunicación ^calificador del canal de comunicación]
]
COPE05007^TR^NIF o CIF de la Terminal de carga ^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos] ^[ciudad] ^[país]

[
COPE05007^DR^NIF del conductor del camión^nombre y dirección^[calle y número/Apartado de correos]^[ciudad] ^[país]
[COPE05008^CA^[identificación del contacto del transporte]^[persona/departamento de contacto]]
[**COPE05009**^número de comunicación^calificador del canal de comunicación]
]

Grupo 5
([
COPE05010^número secuencial de partida^número de bultos^tipo de embalaje

([**COPE05011**^número de identificación del equipamiento^[número de bultos]]) C999

Grupo 6
([
COPE05012^clase IMO de mercancía peligrosa^[número página IMDG]^[número versión de mercancía peligrosa]^número ONU^[grupo de envasado, codificado]^[número EMS]^[MFAG]^[categoría del medio de transporte, codificado]
[**COPE05013**^AAD^descripción técnica de la mercancía]
[**COPE05013**^AAC^información adicional sobre la mercancía]
]) C9
]) C999

Grupo 8

(
COPE05014^calificador del equipamiento^[matrícula del equipamiento]^[tipo y tamaño del equipamiento]
* Si el *calificador de equipamiento* es CN entonces el campo *tipo y tamaño del equipamiento* debe ser obligatorio.
[COPE05015^número de referencia del contenedor]
[**COPE05016**^AET^peso bruto del contenedor]
[**COPE05017**^calificador de unidad de medida^[largo]^[ancho]^[alto]]
[**COPE05018**^AEB^temperatura del transporte]
[**COPE05018**^BLR^observaciones a la documentación del transporte]
[**COPE05019**^precinto del equipamiento]
) M1 / C998 Si el receptor no trabaja con el sistema de reservas, M1 si trabaja con el sistema de reservas.

Fin del mensaje

COPE05020

[] segmento condicional () número de repeticiones {} segmentos excluyentes
M Grupo obligatorio C Grupo condicional

Correspondencia EdiSimplex – EdiFact

ENV001 - UNB
COPE05000 - UNH
COPE05001 - BGM
COPE05002 - DTM
COPE05003 - FTX
COPE05004 – RFF
COPE050045 – DTM
COPE05005 – TDT
COPE05006 – DTM
COPE05007 – NAD
COPE05008 - CTA
COPE05009 - COM
COPE05010 - GID
COPE05011 – SGP
COPE05012 - DGS
COPE05013 – FTX
COPE05014 - EQD
COPE05015 - RFF
COPE05016 - MEA
COPE05017 - DIM
COPE05018 - FTX
COPE05019 - SEL
COPE05020 - UNT